

Les incontournables de la prise en charge d'un cas de gale commune

A FAIRE

Mettre en place les Précautions complémentaires contact « gale » :

- Réaliser une hygiène des mains par lavage simple (eau + savon) + FHA
- Porter les EPI dès la prise en charge du résident : sur blouse à manches longues et gants à UU

Prendre en charge les textiles pour un traitement adapté

Arrêter les activités extérieures pour le cas

Demander une confirmation par un dermatologue de la pathologie

Suspicion et/ou de prurit permanent intense généralisé

A NE PAS FAIRE

Attendre le diagnostic de gale pour mettre en place les mesures

Utiliser exclusivement la solution hydro alcoolique

Ne pas s'équiper des EPI dès la prise en charge de la personne

Repérage des contacts

Définir les contacts du 1^{er} cercle compatible avec le caractère de contagiosité : type de contact (rapproché, direct, prolongé), durée (temps imparti au soin), fréquence et les personnes 

Oublier dans les contacts du 1^{er} cercle : la famille, les autres professionnels + intervenants extérieurs 

Réaliser un traitement médicamenteux collectif le même jour pour le 1^{er} cercle : résident, professionnels, famille en fonction du contact, à J0 et J10

Associer le traitement du linge et de l'environnement 12 h après la prise médicamenteuse

Identifier le linge utilisé et réaliser un traitement adapté :

- porté dans les 3 derniers jours : vêtements, linge de toilette et literie
- par un lavage à 60°

sinon utiliser un produit acaricide ou mettre en quarantaine dans un sac fermé pendant 3jr

Traiter par acaricide les objets en tissus pouvant être contaminés

Réaliser un dépoussiérage de l'environnement par essuyage humide au détergent-désinfectant

Réaliser l'entretien avec les EPI (sur blouse et gants) à usage unique 

Mise en place des traitements

Traiter uniquement le cas

Réaliser qu'une seule prise de traitement médicamenteux

Réaliser un traitement collectif **non** simultané (cas + contact)

Oublier les chaussons, bibelots divers et tous matériaux en tissu

Réaliser un traitement acaricide sur les plastiques, le bois, l'innox... toutes surfaces inertes.

Réaliser l'entretien sans EPI 